LIGHTROOM DIAPORAMA

Module Diaporama

Le module diaporama de Lightroom permet de faire des présentations vidéo (mp4) et PDF avec des transitions et selon les versions l'ajout d'une ou plusieurs musiques.

Etape 1 : sélectionner la série de photos destinées au diaporama

Il est préférable de les regrouper dans une collection à part.

Etape 2 : sélectionner le module « Diaporama »

Développement Cartes	Livres Diaporama Impression Web
éer un diaporama enregistré	Options 🔻
	Zoom pour remplir l'image
	Contour du cadre
	Epaisseur 📥 1 px

Dans le module « Diaporama » dans la barre d'outils sous la photo vous pouvez utiliser la sélection « photos sélectionr ées » au lieu de la sélection « toutes les photos du film fixe » si beaucoup de protos se trouvent dans la sélection.



Etape 3 : choisir le modèle du diaporama dans le panneau de gauche « explorateur de modèles »



Lightroom propose 5 modèles pré renseignés

Une fois le modèle choisi retour au panneau côté droit

rtes	Livres Diaporama Impression	Web
ré	Options -	
	Disposition	
	Incrustations	
	Fond	
	Dégradé de couleurs	
	Opacité Angle 45 *	
	Image d'arrière-plan	
	+	
	Opacité 🔶	
	🖌 Couleur d'arrière-plan	

Le volet « Fond » détermine l'arrièreplan du diaporama. Soit en couleur, en dégradé de gris soit avec une image de la bibliothèque.



Le volet « Options » permet de créer un cadre pour l'image

Livres Diaporam	a Impression We	eb
	Options 🤞	
	Disposition 👻	
🖌 Afficher les repères		
Gauche 🔳 🔺	54 px	
Droite 🔳 📥	54 px	
De tête 🔳 🔺	54 px	
De pied 🔳 🌰	54 px	
Tout lie		
2, 100110		
Aperçu d'aspect	Ecran 😌	
Aperçu d'aspect	Ecran 🗢	
Aperçu d'aspect	Ecran 🗢 Incrustations 杀 Fond 杀	
Aperçu d'aspect	Ecran Incrustations Fond Titres	
Aperçu d'aspect	Ecran Incrustations Fond Titres Musique	
Aperçu d'aspect	Ecran Incrustations Fond Titres Musique Lecture	

le volet « Disposition » pour paramétrer la largeur des marges

Livres Diaporama	Impression Web
	Options «
	Disposition «
	Incrustations 🐨
Yelaque d'identité	
Cath	۱ <mark>۷</mark>
Couleur de remplaceme	ent
Opacité Echelle 📥	▲ 100 % 100 % 100 %
🗌 Rendu derrière	e l'image
Application d'un filigrane :	Sans ¢
Votes sous forme d'étoiles	_
Opacité	▲ 100 % 25 %
Incrustations de texte	
Opacité 🔶 · · · · · · ·	<u> </u>
Police :	Myriad Web Pro \$
Style :	Normal \$
	Fond «
	Titres «

Le volet « incrustation » pour définir l'affichage de la plaque d'identité et de la légende personnalisée.

118 2745		Part and
10 87		
189		
vidéo	Utiliser : Toutes les photos du film fixe 💠 🕨 🤤	АВС
2018 chat	6 photos /1 sélectionnée(s) /DSC_4666.NEF 🔻	
-		

En bas de l'image l'icône « ABC » permet d'ajouter un texte pour toutes les images (pas de possibilité de changer à chaque image avec cette option)



Le volet « Lecture » pour définir la durée des diapositives, le fondu et la musique de présentation



Boutons apperçu et lecture pour vérifier le rendu



DIAPORAMA IMPROMPTU

Adobe Photoshop Lightroom - Bibliothèque

Le diaporama impromptu est une façon de visionner ses photos sur Lightroom en automatique

Dans la barre d'outils du dessus Fenêtre / Diaporama impromptu

othèque Photo Métadonnées Aff	ichage Fené	être Aide		
		Diaporama impromptu	Ctrl+Entrée	
∞™6 main de Lightroom mobile □	•	Panneaux		>
	4.4	Mode d'affichage		>
ADAPT. REMPL.	1:1	Eclairage de fond		>
		Affichage secondaire		>
otos	7	Précédent	Ctrl+Alt+Gauche	5
ide +		Suivant	Ctrl+ Alt+ Droite	Straman A
récédente		Suivant	Cuit+Ait+Dioite	
		Modules :		
	~	Bibliothèque	Ctrl+Alt+1	
92	7 / 932 Go	Développement	Ctrl+Alt+2	
notos		Cartes	Ctrl+Alt+3	
	0,6 / 1,8 To	Livres	Ctrl+Alt+4	
on 11-10-18		Diaporama	Ctrl+Alt+5	
TRANSFERES SUR ORDI PRINCIPAL	7	Impression	Ctrl+Alt+6	
2004		Web	Ctrl+Alt+7	C_2841
		Revenir au module précédent	Ctrl+Alt+Haut	
	2662 2308 3186 2607 3272 4654 7641 7404			
	10453			0
	8673	DSC 2845	DEC	2846
	6978	DSC_2045		2040
we 2010 and a	9867			
out 2018 apply maria	40			
out 2018 blois	302			
out 2018 clotilde	203			
put 2018 mont Jouis	23			
put 2018 nantes lac	38			
	205			

La visualisation de ce diaporama reprend les dernières fonctions utilisées dans le module Diaporama.

Prenez soins de choisir « photos sélectionnées » comme à l'étape 2 pour ne pas voir défiler toutes les photos du film fixe (surtout s'il y en a beaucoup).

Pour sortir du mode visualisation du diaporama touche « esc » ou « Echap »